

羽毛布団のお洗濯 7kg 以上の洗濯機を推奨



羽毛布団を縦長方向に巻き、紐(100均で入手可能)で5か所縛ります。



30~40℃のお湯約35Lに重曹大さじ1杯入れます。



洗濯機の回転+押し洗いで3分予洗いをします。



3分脱水。



30~40℃のお湯35L前後にプラスorアラウル30cc入れます。



過炭酸ソーダ30g入れます。pH8.0となりますが、羽毛は大丈夫です。



洗濯機の回転+押し洗いで3分洗い10分漬け込み再度3分洗います。



脱水後、20~25℃約45Lの水にクエン酸小さじ1杯入れ濯ぎます。



脱水後、約35Lの水にソフモ or ウルケア10cc入れ柔軟加工します。



7分脱水します。紐を解きます。回転乾燥機をお持ちの場合は40~50分乾燥します。30分経過後に一度扉を開け布団の位置を変えると乾きが均一になります。※



竿に干します。扇風機を使うと早く乾きます。乾く途中で数回4方向から布団をあおって羽毛の偏りを均一にします。コインランドリーで乾燥するのも良いでしょう。



半分ほど乾きましたら布団乾燥機をお持ちになっている方は、両面1時間ずつ乾かすと乾きが早くなります。まだ、乾かない場合は、更に自然乾燥してください。

●各洗濯工程は、手動運転を行います。●画像の洗濯機は10kg洗いで、35L水を入れると布団が反転します。それ以上入ると布団が膨らみ布団が動かなくなります。洗濯機容量によって水量を調節してください。機械運転だけでは内部の羽毛が綺麗にならないので押し洗いも行ってください。●ドラム式洗濯機でも同じ工程で、標準モード運転で洗うことができます。水位は高めを設定し濯ぎは3回行います。脱水・乾燥は※印に準じて行ってください。自然乾燥後、再度10分ほど乾燥しますと膨らみが良好になります。